

Запись образа в ключ

Для записи содержимого образа в ключ служит команда **-write**.

В процессе выполнения команды происходит перезапись всей памяти ключа данными выбранного образа. В качестве источника данных может использоваться шаблон образа из базы данных или образ из файла ***.nsd**.

Команда **-write** имеет несколько опций:

Опция	Описание
-mask(name, version)	Записать в ключ содержимое шаблона образа из БД GrdUtil. name, version – имя и версия шаблона образа
-user(user_name)	Зарегистрировать прошивку ключа на указанного пользователя. user_name – имя конечного пользователя
-infile(file.nsd)	Записать в ключ содержимое файла образа. file.nsd – имя файла формата .nsd, который используется как источник обновления
-dongleID(hex)	Выполнить запись в ключ с указанным ID(в случаях, когда к портам подсоединены несколько ключей)

Опции команды **-write** используются в следующих сочетаниях:

Сочетания опций	Описание
-write -mask(name, version)	Записать в ключ шаблон образа с указанным именем и версией. Прошивка будет зарегистрирована в базе данных на конечного пользователя Anonymous
-write -mask(name, version) -user(user_name)	Записать в ключ шаблон образа с указанным именем и версией. Прошивка будет зарегистрирована в базе данных на указанного конечного пользователя
-write -infile(file.nsd)	Записать в ключ маску из указанного файла
-write -infile(file.nsd) -mask(name, version)	Записать в ключ маску из указанного файла. Прошивка с указанным именем и версией будет зарегистрирована в базе данных на конечного пользователя Anonymous
-write -infile(file.nsd) -mask(name, version) -user(user_name)	Записать в ключ маску из указанного файла. Прошивка с указанным именем и версией будет зарегистрирована в базе данных на указанного конечного пользователя