

Выгрузка данных

Выгрузка данных для работы в Guardant SDK

Чтобы начать использовать софтверные электронные ключи Guardant SP, для защиты и отладки приложений, необходимо выгрузить и установить специальный файл с вашими персональными кодами доступа (**nvcodes.dat**).

Также следует выгрузить файл конфигурации (**serialnumbers.gsp**) с серийными номерами электронных ключей Guardant SP, которые будут использоваться на компьютере разработчика для защиты и отладки приложений в случае использования утилиты [Мастер лицензирования и автоматической защиты](#).

Все отладочные серийные номера должны быть назначены продуктам и переведены в статус **Готов к активации**. Поочередно выгрузите файл конфигурации и коды доступа.

- Для выгрузки файла конфигурации в разделе **Выгрузки** в блоке **Для разработчика** нажмите на кнопку **Выгрузить файл конфигурации**.
- Для выгрузки кодов доступа в разделе **Выгрузки** в блоке **Для разработчика** нажмите на кнопку **Выгрузить nvcodes.dat**.

Система предложит открыть либо сохранить выгружаемый файл:

- В случае файла конфигурации производится выгрузка файла **serialnumbers.gsp**.
- В случае кодов доступа производится выгрузка файла **nvcodes.dat**.

Важно!

Настоятельно рекомендуем обеспечить файлу с **личными кодами доступа (nvcodes.dat)** должную защиту, поскольку его кража позволит скомпрометировать защищенное программное обеспечение.

Установка кодов доступа

Чтобы выполнить установку персональных кодов доступа необходимо скопировать файл с кодами в папку установки *Guardant SDK*, подпапку *Bin* (*C:\Program Files (x86)\Guardant\SDK7\Bin*), заменив существующий файл *nvcodes.dat*.

Запросить коды доступа в PDF

- Для загрузки PDF документа с кодами доступа, в разделе **Выгрузки** в блоке **Для разработчика** нажмите на кнопку **Запросить коды доступа в PDF**.
- Далее подтвердите запрос.

Запрос на pdf файл

Заккрыть окно

Подтвердите, пожалуйста, запрос кодов доступа:

Подтверждаю

- После того как коды будут загружены в Ваш личный кабинет, появится кнопка **Загрузить PDF файл**

Выгрузки:

Передано серийных номеров: 91	Файл с кодами доступа:	Коды доступа в формате .pdf
Выгрузить файл конфигурации	Выгрузить nvcodes.dat	Выгрузить pdf файл

- Загрузку кодов доступа необходимо подтвердить паролем от личного кабинета Guardant SP и нажать кнопку **Выгрузить**.

Выгрузка pdf файла

Заккрыть окно

В целях безопасности, пожалуйста, введите пароль от личного кабинета:

Выгрузить

Коды доступа необходимо сохранять в тайне, так как их использование третьими лицами может нанести ущерб владельцу кодов, выраженный в нелегальном использовании ПО.