

Поиск удалённых лицензий

Общие настройки поиска сетевых лицензий

Лицензируемые приложения запущенные на локальном компьютере могут использовать общие настройки поиска сетевых лицензий на других серверах. Для этого необходимо чтобы на локальном компьютере был запущен GCC и приложения не использовали индивидуальные настройки поиска сетевых лицензий. В этом случае пользователи смогут самостоятельно изменять настройки поиска сетевых лицензий через интерфейс GCC.

Поиск сетевых лицензий может выполняться как через UDP-протокол (опция **Широковещательный поиск**), так и непосредственно согласно списку IP-адресов (опция **Поиск лицензий по списку адресов**). Если адреса серверов неизвестны, то будет целесообразно использовать широковещательный поиск, в противном случае рекомендуется указать IP-адреса серверов на которых расположены сетевые лицензии и отключить широковещательный поиск.

В некоторых случаях доставка UDP-сообщений может не работать. В таком случае также необходимо будет явно указать IP-адреса серверов с лицензиями. Например, когда клиент подключается к локальной сети через VPN или настроена маршрутизация в другую подсеть. Вместо имени хоста всегда рекомендуется использовать IP-адрес компьютера. При использовании имени хоста следует учитывать задержки на разрешении имени и плохую совместимость между разными платформами.

Для изменения настроек поиска сетевых лицензий выполните следующие действия:

1. В верхнем правом углу щёлкните по значку **Настройки**.
2. Введите пароль и нажмите **Войти**.
3. Выберите страницу **Поиск удалённых лицензий**.
4. Чтобы искать сетевые лицензии, которые установлены на всех компьютерах в рамках одного сегмента локальной сети, переключатель **Широковещательный поиск** установите в положение **Включен**.
5. Чтобы искать сетевые лицензии, которые установлены на компьютерах из указанного списка, переключатель **Поиск лицензий по списку адресов** установите в положение **Включен** и укажите один или несколько IP-адресов.
6. Нажмите **Применить**.

Отображение сетевых лицензий с других серверов

Интерфейс GCC позволяет отображать сетевые лицензии расположенные на других серверах в сети. Для этого он использует общие настройки поиска сетевых лицензий.

Чтобы в GCC отображались сетевые лицензии расположенные на других серверах в сети:

1. В верхнем правом углу щёлкните по значку **Настройки**.
2. Введите пароль и нажмите **Войти**.
3. Выберите страницу **Поиск удалённых лицензий**.
4. Переключатель **Сетевые лицензии с других серверов в локальной сети** установите в положение **Включен**.
5. Нажмите **Применить**.