

Отобразить предупреждение об оставшемся числе запусков

Вывести предупреждение об оставшемся числе запусков:

`/LICENSE_COUNTER[=limit]`

Тип электронного ключа:


Современные, начиная с *Guardant Sign*

Значение параметра:

$1 \leq \text{limit} \leq 1000$, по умолчанию 10

Описание:

Для приложений, защищенных современными ключами Guardant в режиме ограничения количества запусков, можно выводить на экран предупреждение об оставшемся числе запусков.



Необязательный параметр опции (**limit**) задает число оставшихся запусков приложения, по достижении которого при каждом старте программы будет выводиться предупреждение.

Пример:

`CodeObfuscator.exe /GS3S=3:8 /INIT /CFO=10 /SO /MAP=MyProg.map /DCA=4:8 /LICENSE_COUNTER=10 MyProg.exe`

Приложение **MyProg.exe** будет привязано к электронному ключу *Guardant Sign* и ограничено по числу запусков. За 10 запусков до окончания заданного количества начнет выводиться предупреждение об этом.