

Обновление Guardant SP

Чтобы обновить память программного ключа, активированного у конечного пользователя, необходимо открыть ранее использовавшийся [образ](#) (как *.nsd-файл из папки с проектом автозащиты или из [базы данных](#) утилиты программирования GrdUtil.exe), отредактировать нужным для обновления образом и создать на его основе *grdvd-шаблон.

Новый шаблон передается конечному пользователю для активации (переактивации) при помощи того серийного номера, который уже использовался для активации программного ключа.

Переактивация - повторная активация шаблона с серийным номером, который ранее уже использовался на данном ПК, т.е. в системе должен быть активированный ключ Guardant SP.

Может производиться любое количество раз, при соблюдении того условия, что конфигурация ПК не изменялась с момента первой активации Guardant SP, или изменения не выходят за рамки [параметров привязки](#) - тогда значение [счетчика доступных активаций](#) уменьшаться не будет.

Отсутствие ранее активированного Guardant SP в системе целевого ПК рассматривается как первая активация которая будет уменьшать счетчик активаций, т.е. для серийного номера значение счетчика должно быть не нулевым.