

Основные операции Guardant API

Основные операции Guardant API позволяют осуществлять сервисные действия, связанные с инициализацией и деинициализацией Guardant API, а также выполнять основные операции с защищенным контейнером:

- Создавать и закрывать хэндл защищенного контейнера
- Инициализировать и деинициализировать память ключа
- Получать информацию из защищенного контейнера, в том числе и о последней ошибке
- Преобразовывать получаемую информацию в текстовые сообщения

Перечень функций(методов) Guardant API общего назначения:

Название функции(метода)	Код доступа	Краткое описание
GrdStartupEx	Не нужен	Инициализировать GrdAPI + задать путь к GnClient.ini
GrdCleanup	Не нужен	Деинициализировать Guardant API
GrdGetLastError	Не нужен	Получить информацию о последней ошибке из защищенного контейнера
GrdFormatMessage	Не нужен	Преобразовать код ошибки в текстовое сообщение
GrdGetInfo	Не нужен	Получить информацию из защищенного контейнера
GrdIsValidHandle	Не нужен	Проверить валидность хэндла защищенного контейнера
GrdCreateHandle	Не нужен	Создать хэндл защищенного контейнера
GrdCloseHandle	Не нужен	Закрыть хэндл защищенного контейнера