

GccaGetRandom

Функция **GccaGetRandom**- генерация случайного числа.

C

```
int GccaGetRandom (  
    HANDLE hGrd,  
    BYTE *pbRand  
);
```

<i>hGrd</i>	не используется
<i>pbRand</i>	буфер для хранения случайного числа

Набор ошибок Guardant API	
GrdE_NeedInitialization	при использовании отладочной библиотеки не была вызвана функция GrdStartup

Функция **GccaGetRandom** возвращает по указателю *pbRand* 1 случайный байт. Если надо несколько случайных байт, ее надо вызвать несколько раз. Нет аналога в Guardant API. Ошибка может возникнуть в режиме отладки если: до вызова **GccaGetRandom()** не проинициализировали отладочную DLL или в процессе работы вынули ключ с которым работает отладочная DLL (3 сек). В обычном (не отладочном) режиме подключать данную DLL не нужно.