

GrdDrvSetPrnPortTimeOut

Функция **GrdDrvSetPmPortTimeOut** устанавливает значение таймаута поиска электронного ключа для LPT-портов.

C

```
UINT GRDDRV_API GrdDrvSetPrnPortTimeOut(
    UINT nTimeOutValue
);
```

<i>nTimeOutValue</i>	значение таймаута в миллисекундах
----------------------	-----------------------------------

Возможные ошибки

NO_ERROR	удачное завершение
	Код ошибки Windows

Функция **GrdDrvSetPmPortTimeOut** позволяет задать время, в течении которого драйвер будет пытаться обнаружить электронный ключ в каждом из доступных LPT-портов. Интервал времени задается параметром *nTimeOutValue*, значение которого задается в миллисекундах.