

GrdDrvGetPrnPortTimeOut

Функция **GrdDrvGetPmPortTimeOut** позволяет получить текущее значение таймаута поиска электронного ключа для LPT-портов.

C

```
UINT GRDDRV_API GrdDrvGetPrnPortTimeOut(
    UINT* pnTimeOutValue
);
```

<i>pnTimeOutValue</i>	указатель на переменную, в которую будет записано текущее значение таймаута
-----------------------	---

Возможные ошибки

NO_ERROR	удачное завершение
	Код ошибки Windows

Функция **GrdDrvSetPmPortTimeOut** позволяет получить текущее значение времени, в течении которого драйвер будет пытаться обнаружить электронный ключ в каждом из доступных LPT-портов. Интервал времени, значение которого задается в миллисекундах возвращается в переменную, на которую указывает параметр *pnTimeOutValue*.