

Регистрация и установка Комплекта разработчика

Внимание!

Сервер активации Guardant SP позволяет протестировать работу с софтверными ключами в демо режиме. Для этого достаточно перейти по адресу <https://sp.guardant.ru> и нажать кнопку «Демо режим».

Для начала использования софтверных ключей при защите и распространении release-версий приложения, необходимо зарегистрироваться на сервере активации Guardant SP.

Чтобы зарегистрироваться необходимо направить электронное письмо на адрес sp@guardant.ru с темой "Регистрация на Guardant SP" и следующим содержанием:

- Для юридических лиц:
 - Название организации
 - Контактное лицо
 - Публичный код (если ранее приобретали электронные ключи Guardant)
 - e-mail, который будет использоваться в качестве логина при входе в личный кабинет и для обратной связи
 - Контактный телефон
 - Почтовый адрес
- Для физических лиц:
 - ФИО
 - Публичный код (если ранее приобретали электронные ключи Guardant)
 - e-mail, который будет использоваться в качестве логина при входе в личный кабинет и для обратной связи
 - Контактный телефон
 - Почтовый адрес

В дополнение к описанному в руководстве следует знать, что:

1. Все заявки на регистрацию обрабатываются вручную персоналом компании «Актив». Сама регистрация может занять до 3 рабочих дней.
2. После завершения регистрации на почту, указанную в заявке, придет письмо с автоматически сгенерированным паролем для входа на сервер активации и кодами доступа для работы с софтверным ключом.

Важно!

Файл с кодами доступа, присылаемый по завершению регистрации, подходит для работы как с электронными ключами *Guardant Stealth II /Sign/Time/Code*, так и для работы с софтверными ключами. Этот файл необходимо скопировать в папку установки Guardant SDK, подпапку Bin (C:\Program Files (x86)\Guardant\SDK7\Bin), заменив существующий файл *nvcodes.dat*, созданный автоматически при установке Guardant SDK. В дальнейшем эту процедуру необходимо повторять каждый раз при установке Guardant SDK. Файл *nvcodes.dat* является уникальным хранилищем ключей шифрования клиента и может быть сгенерирован только в компании «Актив». При утере файла его можно восстановить из личного кабинета на сервере активации.

После завершения регистрации необходимо установить *Guardant SDK*. Для этого его необходимо скачать с сайта www.guardant.ru и следовать инструкциям программы установки.

Если комплект устанавливается для использования только ключей *Guardant SP*, то можно устанавливать его с демонстрационными кодами (они впоследствии будут заменены на *nvcodes.dat*, созданный на сервере). Обращаем внимание, что при установке *Guardant SDK* с демо-кодами невозможно будет использовать функцию *TRU* для электронных ключей *Sign/Time/Code*.