

Опции привязки к электронному ключу

Опции этой группы позволяют настроить защищаемое приложение на параметры электронного ключа, с которым оно должно будет работать (задать дополнительные условия поиска ключа), а также задать особенности поведения защиты при работе этого приложения. Опции можно использовать совместно в любой комбинации, а также с опциями из других групп, за исключением случаев, особо оговоренных ниже.

Важно!
Если ни одна из опций установки типа ключа не задана, то все опции из рассматриваемой группы будут недоступны (их использование бессмысленно, т. к. приложение вообще не будет привязано к какому-либо электронному ключу).

Опция	Описание	Модель
/UI=[0x...]	Проверять уникальность ID электронного ключа (используется заданное значение, либо значение из поля ID ключа)	Все
/US=[0x...]	Проверять уникальность серийного номера электронного ключа (используется заданное значение, либо значение из поля серийного номера ключа)	Все
/UV=[0x...]	Проверять версию (используется заданное значение, либо значение из поля версии ключа)	Все
/UM=[0x...]	Проверять маску (используется заданное значение, либо значение из поля образа ключа)	Все
/UN=[0x...]	Проверять номер программы (используется заданное значение, либо значение из поля номера программы ключа)	Все
/NOA	Не использовать аппаратные алгоритмы	Все
/T=xx	Проверять наличие электронного ключа периодически, через заданные интервалы времени	Все
/EXIT_DELAY	Отложить завершение приложения при отсутствии ключа	Все
/USB_DONGLE_CONTROL	Контролировать извлечение USB-ключа из порта компьютера	Все с USB-интерфейсом
/RC=xx	Если ключ не найден, проверять его наличие и выводить сообщение об отсутствии ключа заданное число раз	Все