

Не использовать аппаратные алгоритмы

Не использовать аппаратные алгоритмы:

/NOA

Тип электронного ключа:

Все

Описание:

По умолчанию приложения, защищенные автозащитой, активно используют аппаратный алгоритм электронного ключа. Это значительно повышает уровень стойкости автоматической защиты, т. к. вводит в нее элемент преобразования данных.

Если же в памяти ключа по каким-то причинам нет алгоритмов **GSII64** (для *Guardant Code – AES*), например, когда она используется для хранения других данных, автоматическая защита будет работать корректно лишь в том случае, когда она станет не обращаться к аппаратному алгоритму в процессе защиты.

Чтобы отказаться от использования аппаратного алгоритма для автоматической защиты, нужно запустить утилиту **NwKey32.exe** с опцией **/NOA**.

Пример:

NwKey32.exe /GS3S /NOA MyProg.exe

Защищенное таким образом приложение не будет использовать аппаратные алгоритмы **GSII64** при проверке ключа *Guardant Sign*.