

Контролировать извлечение USB-ключа из порта компьютера

Контролировать извлечение USB-ключа из порта компьютера:

`/USB_DONGLE_CONTROL`

Тип электронного ключа:

Локальные USB-ключи

Описание:

Опция позволяет защищенному приложению отслеживать присутствие локального USB-ключа Guardant в порту компьютера. Если в процессе работы приложения ключ извлекается из порта, то выводится соответствующее сообщение, и приложение реагирует, как это указано в описании опции `/RC`.

Пример:

`NwKey32.exe /GS3S /USB_DONGLE_CONTROL MyProg.exe`

Приложение **MyProg.exe** привязано к ключу Guardant Sign, причем происходит контроль присутствия ключа в порту. Если ключ вынуть во время работы приложения, то будет выдано сообщение типа «Не найден электронный ключ».

Важно!

При отсутствии опции привязки к модели ключа `/GSxx` или в тех случаях, когда приложение защищается с привязкой к софтверному ключу Guardant SP, опция `/USB_DONGLE_CONTROL` игнорируется.