

Выводить сообщение об отсутствии ключа заданное число раз

Выводить сообщение об отсутствии ключа заданное число раз:

/RC[=x]

Тип электронного ключа:

Все

Значение параметра:

$0 \leq x \leq 255$

Описание:

Если в процессе работы защищенного приложения ключ не будет обнаружен, то можно проверять его наличие и выводить сообщение об отсутствии ключа заданное число раз. Для этого служит опция /RC[=x], где **x** - число проверок ключа.

Применение этой опции дает возможность пользователю сохранить наработанные данные и корректно завершить работу с приложением, например, в случае выхода ключа из строя.

Если опция не указана, сообщение будет выводиться 50 раз.

При отсутствии ключа на экран выводится диалог с сообщением и кнопками **[Retry]** и **[Cancel]**. После нажатия **[Retry]** программа продолжает работать ~ 10 – 30 сек, а затем проверяет ключ. Если ключ не найден, вновь выводится сообщение, если найден – приложение продолжает работать в штатном режиме.

Если после заданного числа проверок ключ не будет обнаружен, то выводится вышеописанное сообщение с кнопкой **[Ok]**, после нажатия которой приложение завершает работу.

Пример:

Nwkey32.exe /GC /RC=10 MyProg.exe

Приложение **MyProg.exe** будет проверять наличие ключа *Guardant Code* и при его отсутствии 10 раз выводить сообщение.