

Задать собственные сообщения вакцины

Задать собственные сообщения вакцины:

/MSG=[путь]имя_файла

Тип электронного ключа:

Все

Описание:

Если при запуске защищенного приложения происходит какая-либо ошибка, вакцина выдает соответствующее сообщение, и приложение прекращает работу.

Сообщения при защите ПО берутся из файла **.MSG** и вписываются в вакцину. По умолчанию используется файл со стандартными сообщениями **<имя_утилиты_защиты>.MSG**, находящийся в каталоге, который содержит соответствующую утилиту защиты.

Файл **.MSG** представляет собой обычный текстовый файл, состоящий из 16-сообщений, которые может выдавать вакцина при запуске и работе защищенной программы (см. содержимое файла **LicenseWizard.msg**).

Можно задавать свои сообщения для вакцины. Для этого нужно отредактировать умолчательный файл. Каждое новое сообщение надо писать в отдельной строке, одно сообщение может состоять только из одной строки, пустые строки в файле **.MSG** недопустимы. При сохранении отредактированного файла **.MSG** нужно проверить кодировку, данный файл необходимо сохранять в **ANSI**-кодировке. По умолчанию все сообщения записаны на английском языке, но для удобства вы можете использовать [готовый файл .MSG на русском языке](#).

При защите необходимо указать имя нового файла с сообщениями и, если это нужно, путь к нему в параметре **/MSG**. Если путь к файлу не указан, то утилита будет искать файл **NwKey32.msg** в текущем каталоге.

Примеры:

NwKey32.exe /GS3S /MSG=c:\mydir\MyMes1.msg MyProg.exe

Nwkey32.exe /GC /MSG=MyMes2.msg MyProg.exe

В первом случае сообщения вакцины будут считаны из файла **MyMes1.msg**, находящегося в **C:\MyDir**, а во втором случае – из файла **MyMes2.msg**, находящегося в каталоге утилитой **NwKey32.exe**.