

Использовать результаты работы Exclusion Utility

Использовать результаты работы Exclusion Utility

/XML=FileName.gpp

Тип электронного ключа:

Все

Описание:

При выполнении [символьной обфускации](#), [обфускации графа потока управления](#), а также [шифрования MSIL-кода](#) нередко возникает необходимость тонкой настройки указанных защитных механизмов.

Для этого предназначена утилита **ExclusionUtility.exe**, которая расположена в папке **Bin** комплекта разработчика.

Утилита позволяет задавать:

- Исключения и алфавит для символьной обфускации.
- Исключения и включения для обфускации графа потока управления.
- Исключения и включения для защиты MSIL-кода.

Пример:

CodeObfuscator.exe /GS3S /SE /INIT /SO /XML=MyProg.gpp MyProg.dll

.NET-библиотека MyProg.dll будет привязана к ключу *Guardant Sign* и обфусцирована, а ее строки зашифрованы. Исключения обфускации указываются в файле **MyProg.gpp**.