

# Опции установки типа электронного ключа

## Опции установки типа электронного ключа

Опция	Описание	Модель
/GS3S[=N]:[L]:[ID]:[S]:[<FileName.bin>]]	Привязать к Guardant Time/Sign	Time/Sign
/GN3S[=N]:[L]:[ID]:[S]:[<FileName.bin>]]	Привязать к Guardant Time/SignNet	Time/Sign Net
/GC=N:L:[ID]:[S]:[<FileName.bin>]]	Привязать к Guardant Code/CodeTime	Code/Code Time
/GS3[=N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Stealth III	StealthIII/Net III
/GN3[=N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Net III	Net III
/GS2[=N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Stealth II	Stealth II /Net II
/GN2[=N]:[L]:[ID]]	Привязать к Guardant Net II	Net II
/GSP[=N]:[L]:[ID]:[S]:[<FileName.bin>]]	Привязать к софтверному ключу Guardant SP	SP
/GSPN[=N]:[L]:[ID]:[S]:[<FileName.bin>]]	Привязать к софтверному ключу Guardant SP Net	SP Net