

Проверять номер программы

Проверять номер программы:

/UN=[0x]n]

Тип электронного ключа:

Все

Значение параметра:

0<=n<=255

Описание:

Эта опция будет полезна в случае, если есть несколько различных программных продуктов (например, электронная бухгалтерия и программа складского учета), и все они защищены с помощью ключей Guardant. В этом случае можно привязывать их к одним и тем же параметрам ключа, сделав в то же время невозможным работу обоих продуктов с одним и тем же ключом.

Необходимо присвоить каждому продукту свой номер (пусть, например, электронная бухгалтерия будет иметь номер 0, а программа складского учета – номер 1) и защищать их с опцией /UN.

Тогда в поле номера программы ключей, предназначенных для работы с электронной бухгалтерией, нужно записать значение 0, а для программы складского учета – значение 1. Все остальные параметры защиты можно сделать одинаковыми. Защищенное в таком режиме приложение будет проверять значение поля номера программы, поэтому невозможно будет запустить электронную бухгалтерию с ключом, предназначенным для работы с программой складского учета, и наоборот.

Все продаваемые ключи имеют в поле номера программы значение 0. Поэтому можно воспользоваться этой опцией, даже если в настоящий момент существует только один программный продукт. Ведь в будущем количество продуктов может увеличиться, – и тогда не нужно будет беспокоиться о том, как не допустить нелегального использования новой продукции старыми клиентами.

Пример:

NwKey32.exe /GS3S /UN=0 mybuh.exe

NwKey32.exe /GS3S /UN=1 mysklad.exe

Показаны вызовы утилиты защиты приложений ключом *Guardant Sign* для примера, описанного выше по тексту.