

Мастер активации SP-ключей

Утилита **GuardantActivationWizard.exe** – это штатное средство активации софтверных ключей Guardant.

Утилита ориентирована на конечных пользователей и выполнена в виде мастера, состоящего из нескольких диалоговых окон.

Основными сценариями использования утилиты являются:

- Активация SP-ключа, переданного конечному пользователю вместе с защищенной программой
- [Активация отладочного SP-ключа на компьютере разработчика](#)


Важно!

Для успешной активации ключа Guardant SP необходимо выполнение следующих предварительных условий:

1. Комплект поставки защищенного приложения должен включать:
 - Драйвер Guardant версии не ниже **6.0**,
 - Мастер активации **GuardantActivationWizard.exe**,
 - Запрограммированный шаблон ключа Guardant SP (файл вида *.grdvd), к которому привязано приложение. *В комплект поставки приложения защищенного SP-ключом также могут входить и другие файлы, состав которых зависит от варианта защиты. Полный список файлов защиты доступен в Разделе "Комплект поставки защищенного приложения".*
 - Серийный номер для активации. *В зависимости от бизнес-модели серийный номер может не входить в комплект поставки, а высылаться конкретному пользователю непосредственно перед активацией.*
2. Драйвер Guardant **6.x** должен быть установлен до активации.
3. Серийный номер должен иметь статус **Передан конечному пользователю** на сервере активации (сайт sp.guardant.ru).
4. На компьютере, где будет выполняться активация, должно быть настроено и установлено Интернет-соединение.

Чтобы активировать ключ Guardant SP, запустите мастер активации **GuardantActivationWizard.exe** и следуйте его указаниям:

1. При помощи кнопки **Указать файл лицензии** выберите путь к файлу вида *.grdvd. Проверьте настройки Интернет-соединения и нажмите



на кнопку **Далее**:

