

Локальное обновление

Для обновления памяти ключа, подсоединенного к порту компьютера разработчика, служит команда *-local*.

В качестве источника данных может использоваться шаблон образа из базы данных и образ из файла **.nsd**. При обновлении происходит полная перезапись содержимого ключа.

Команда *-local* имеет несколько опций:

Опция	Описание
-mask(name, version)	Записать в ключ содержимое шаблона образа. name, version – имя и версия шаблона образа
-infile(file.nsd)	Записать в ключ содержимое файла образа. file.nsd – имя файла формата .nsd , который используется как источник обновления

Опции команды *-local* используются в следующих сочетаниях:

Сочетания опций	Описание
-local -mask(name, version)	Записать в ключ содержимое шаблона образа с указанным именем и версией. Прошивка будет зарегистрирована в базе данных на текущего конечного пользователя
-local -infile(file.nsd)	Записать в ключ содержимое указанного файла образа