

Класс DongleException

Класс **DongleException** служит для обработки ошибок обмена с электронными ключами.

Коды ошибок

<i>Error.DONGLE_NOT_FOUND</i>	Ключ не найден.
Error.PROTOCOL_ERROR	Ошибка обмена.
<i>Error.ALGORITHM_NOT_FOUND</i>	Алгоритм не найден по заданному номеру.
<i>Error.ACCESS_DENIED</i>	Отказано в доступе.
Error.NO_SERVICE	Данный сервис не поддерживается ключом.
<i>Error.NOT_ENOUGH_RAM</i>	Размер буфера обмена в загружаемом коде недостаточен для отправки/приёма данных.
<i>Error.DONGLE_OBJECT_WAS_CLOSED</i>	Для объекта работы с ключом был вызван метод close() .

Открытые методы

```
public DongleException.Error getErrorCode()
```

Возвращает код ошибки.