

Управление программными продуктами

Если софтверными ключами защищаются несколько программных продуктов разработчика, то все эти программы должны быть зарегистрированы на странице **Продукты** в Личном кабинете СА:

Продукты

Заказы

Серийные номера

Групповая работа с ключами

Документация

[Сервер активации](#) → Продукты

Продукты

Управление программными продуктами.

Добавить программный продукт

Код	Название	По умолчанию	☐ Доступность для назначения	Действия
0	Защищённая программа	да	доступен	Изменить Удалить
1	 Трიაльная программа	да	доступен	Изменить Удалить
2	calc		доступен	Изменить Удалить
3	calc.exe		доступен	Изменить Удалить

Чтобы зарегистрировать на **СА** новый программный продукт, выполните авторизацию на сайте, перейдите на страницу **Продукты** и нажмите на кнопку **Добавить программный продукт**.

В появившемся диалоге задайте необходимые параметры продукта и нажмите на кнопку **Сохранить**:

Продукт

Заккрыть окно

Поля, выделенные **этим цветом**, обязательны для заполнения.

Код: 5

Название:

☒ Доступен для назначения серийным номерам

☐ Продукт по умолчанию для новых серийных номеров

☐ Для распространения демо-версий

Отмена

Сохранить

Элементы интерфейса диалога регистрации продукта:

Элемент	Назначение
Код (обязательный)	Номер продукта, число в диапазоне от 1 до 255. Уникальное значение.
Название (обязательный)	Произвольное название. Уникальное значение.
Флаг Доступен для назначения серийным номерам	Задаёт возможность использования (назначения, активации и т. п.) софтверных ключей для продукта.

Флаг Продукт по умолчанию для новых серийных номеров	Если флаг установлен, то софтверные ключи будут зарегистрированы на данный продукт по умолчанию. При установке данного флага автоматически устанавливается флаг Доступен для назначения серийным номерам.
Флаг Для распространения демо-версий	Если флаг установлен, то возможно создание демо-версий. В случае установки флага в списке продуктов перед названием продукта стоит знак .

После этого диалог закрывается, и новый продукт появится в списке. Список содержит информацию о каждом из зарегистрированных продуктов.

Если установлен флаг **Доступность для назначения** то в списке будут отображаться только те продукты, которые можно ассоциировать с софтверными ключами Guardant SP.

Ссылка **Изменить** в столбце **Действия** позволяет редактировать данные о программе. При нажатии на ссылку открывается окно редактирования параметров:

Продукт

Заккрыть окно

Поля, выделенные **этим цветом**, обязательны для заполнения.

Код:

Название:

☒ Доступен для назначения серийным номерам
☐ Продукт по умолчанию для новых серийных номеров
☐ Для распространения демо-версий

Отмена
Сохранить

Можно изменять значения элементов **Код** и **Название**.

Доступность флагов для изменения зависит от их текущих значений. Например, флаги недоступны для изменения в случае, если установлен флаг **Продукт по умолчанию для новых серийных номеров**.

Ссылка **Удалить** в столбце **Действия** позволяет удалить продукт. При нажатии на ссылку открывается окно подтверждения удаления продукта:

Подтверждение

Заккрыть окно

Вы действительно хотите удалить информацию о продукте?

Да
Нет

Ссылка **Удалить** недоступна в случае невозможности удаления продукта. Причину можно увидеть во всплывающей подсказке, появляющейся при наведении курсора мыши на ссылку **Удалить**:

Код	Название	По умолчанию	☐ Доступность для назначения	Действия	
0	Криптоплагин		доступен	Изменить Удалить	Удаление невозможно
1	Windows 8		доступен	Изменить Удалить	
2	MS Office 2013		доступен	Изменить Удалить	
3	 Trial		доступен	Изменить Удалить	
4	 trial 2		доступен	Изменить Удалить	
5	 Тест	да	доступен	Изменить Удалить	
6	Новый программный продукт 1		не доступен	Изменить Удалить	
7	Новый программный продукт 2	да	доступен	Изменить Удалить	Удаление / изменение невозможно, т.к. имеются данные связанные с этой записью.

Невозможно удалить продукты в случае:

- Имеются данные, связанные с продуктом.
- Продукт отмечен как "Продукт по умолчанию" для назначения серийным номерам.