

Передача серийных номеров конечному пользователю

Для успешной активации программного продукта, защищенного софтверным ключом Guardant, необходимо, чтобы данный серийный номер на момент активации имел статус **Готов к активации**.

Наиболее быстро и комфортно назначить серийные номера продукту и перевести в статус «Готов к активации» можно с помощью нового раздела - «Групповая работа с ключами». Для просмотра инструкции перейдите по [ссылке](#)

Для этого последовательно выполните следующие действия:

- Перейдите на вкладку **Передача пользователю**,
- При необходимости произведите поиск и выборку номеров по заданным параметрам,
- Установите галки напротив нужных серийных номеров,
- Нажмите на кнопку **Передать пользователю**.

ПродуктыЗаказыСерийные номераГрупповая работа с ключамиДокументация

Сервер активации → Серийные номера → Передача пользователю

Передача пользователю

Регистрация передачи серийных номеров конечным пользователям программных продуктов.

Расширенный поиск

Показать результатыВсе продуктыВсе заказыГотов к передаче

Просмотр номеровНазначение продуктуПередача пользователюСетевые ключиОграничение активацийБлокировкаРазблокировкаИстория

Передать пользователю

Выбрано: 2 из 66

	ID	Серийный номер	Продукт	Сетевой ресурс	Статус	Кол-во активаций	Текущий лимит	Исходный лимит	Комментарий
☒	8000AF32	dOgmTH-...-KvAIBC	[8] Dancing kittens Demo		Готов к передаче	0	100000	100000	—
☒	8000AF31	XsSjsx-...-GvAIBC	[8] Dancing kittens Demo		Готов к передаче	0	100000	100000	—
☐	8000ADB9	l8SUIh-...-mtAIBC	[1] Триальная программа		Готов к передаче	0	100	100	—
☐	8000AF30	mwOxIj-...-CvAIBC	[9] Dancing kittens		Готов к передаче	0	1	1	—

Примечание

Следует учитывать, что передача серийных номеров допустима только для серийных номеров в статусе **Готов к передаче** конечному пользователю.

После выполнения операции будет отображена страница с результатами назначения:

Результат операции	
Готов к активации (Номеров: 2)	
80009852	W8Rk5Q-guKIL7-u7Mw5A-31nyTL-HzC6d7-c2yItu-EekGbL-pWpjUc-0KyFY1-KYAIBC
80009853	n8mccd-yFVe85-Yc7W#Y-qcDd4r-L23\$yz-QVBwlh-M#ucBL-7p658B-qmmvV-OYAIBC

Возможные ошибки операции:

Ошибка	Причина
Недопустимый статус серийного номера для данной операции	На момент операции номер находился в статусе, отличном от Готов к передаче .
Указанные данные отсутствуют в БД	На момент операции номер удален из системы

Ошибка добавления/изменения данных в БД	Системная ошибка при обновлении данных
---	--