

Шаг 7. Порядок обфускации

Диалог **Порядок обфускации** позволяет обфусцировать программный код файлов для усложнения анализа кода хакерами.

Важно!

Обфускация возможна только для **.NET-приложений**.


Если среди выбранных приложений нет файлов для обфускации, то данный шаг будет пропущен.

Важно!

Если одни файлы используют другие или имеют общие ресурсы, то их необходимо отнести к одной группе!

Диалоговое окно **Порядок обфускации** состоит из блоков:

- Список файлов,
- Группы обфускации,
- Настройки группы обфускации.



По умолчанию все приложения (файлы) входят в группу по умолчанию с названием **Группа №1**.

Для добавления новой группы нажмите на кнопку **Новая группа**. **Мастер** создаст новую группу с названием Группа №N, где N - порядковый номер группы.

Для добавления файла в группу:

- установите курсор мыши на выбранную группу (выделите группу) в блоке **Группы обфускации**,

- выделите файл в блоке **Список файлов**,
- нажмите на кнопку **Добавить файл в группу**.

Для удаления *группы \ файла из группы* выделите удаляемую группу \ файл и нажмите на кнопку **Удалить**. При этом:

- Удаленный файл попадет в блок **Список файлов**,
- При удалении группы все файлы, входящие в группу, попадут в блок **Список файлов**.

Для просмотра либо редактирования настроек группы обфускации выделите группу в блоке **Группы обфускации** левой клавишей мыши. В блоке **Настройки группы обфускации** отображаются параметры:

- *Обфусцировать граф потока управления:*
 - "... " %,
- *Символьно обфусцировать файлы данной группы:*
 - Обсфусцировать публичные интерфейсы файлов данной группы,
- *Шифровать строки файлов данной группы,*
- *Скрывать сообщения об ошибках.*

Задайте настройку **Использовать конфигурационный файл символьного обфускатора:**

- Кнопка "..." - открывает окно выбора файла **Profiler (.NET) files (*.gpp)**,
- Кнопка **"Создать"** - открывает окно **Конфигурационная утилита**.

Нажмите на кнопку **Продолжить** для перехода на следующий шаг либо на кнопку **Вернуться** для возврата на [Шаг 6 "Выбор защищаемых приложений"](#).