

Комплект поставки ПО

Конечным пользователям должны быть переданы утилиты и файлы, которые обеспечивают работоспособность защищенного приложения и электронного ключа.

Поэтому в комплект поставки защищенного программного продукта, необходимо включить следующие файлы:

Вид защиты	Тип электронного ключа	
	Локальные	Сетевые
Драйверы Guardant (подробнее: Передача драйверов)		
Любой	Установка драйверов при помощи Microsoft Installer: 32- или/и 64-разрядные файлы GrdDriversRU.msi, Setup.exe из директории Guardant\Guardant %%%\Drivers\ x86 \Windows или/и Guardant\Guardant %%%\Drivers\ x64 \Windows	
	Установка драйверов из инсталлятора приложения при использовании драйверного Guardant API: GrdDriversRU.msi (x86 и/или x64) и grddrv.dll	
Общие файлы защиты		
Любой	1) Драйверы Guardant, 2) GrdDem32.exe	1) Драйверы Guardant, 2) Glds.exe, GrdSrv.ini, GnClient.ini, GrdDem32.exe
Файлы для защиты Win32-приложений		
Автозащита Native-приложений	1) Общие файлы защиты 2) Внешняя вакцина GrdVkc32.dll	
.NET-автозащита	1) Общие файлы защиты 2) CodeStorage32.dll – для x86 операционных систем 3) CodeStorage64.dll – для x64 операционных систем	
Защита Guardant API, использующая динамические библиотеки	Соответствующий файл динамической библиотеки	
Удаленное программирование ключа	1) Общие файлы защиты; 2) GrdTRU.exe (или GsRemote.exe для Guardant Stealth II/Net II)	