

GetSPDongleFirstActivationDate

Функция GetSPDongleFirstActivationDate получает время первой активации ключа.

C

```
int __stdcall GetSPDongleFirstActivationDate(  
    uint32_t dongleID,  
    uint64_t* firstActivationTime  
);
```

<i>dongleID</i>	ID ключа
<i>firstActivationTime</i>	время первой активации

[Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция GetSPDongleFirstActivationDate получает время первой активации ключа. Функция предназначена для работы в режиме offline. Время возвращается в FILETIME .