

Перечисление GrdRCS

Позволяет выбрать расположение файла сетевых настроек клиента.

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
public enum GrdRCS : int
```

Константы

GrdRCS содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
UserDefined	0x00000000	Путь задаётся пользователем. Параметр <i>szNetworkClientIniPath</i> должен содержать полный путь к файлу или директории, где будет расположен файл сетевых настроек клиента.
ProgramData	0x80000001	Путь задаётся пользователем относительно общей папки ProgramData (для Windows) или переменной окружения HOME (для Linux). Параметр <i>szNetworkClientIniPath</i> должен содержать относительный путь к файлу или директории, где будет расположен файл сетевых настроек клиента.
EnvVar	0x80000002	Путь определяется через переменную окружения. Параметр <i>szNetworkClientIniPath</i> должен содержать имя переменной окружения, которая содержит полный путь к файлу или директории, где будет расположен файл сетевых настроек клиента.

см.метод: [GrdStartupEx](#)