

Перечисление GrdLockMode

Флаги для метода [GrdLock](#).

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
[Flags]  
public enum GrdLockMode : int
```

Константы

GrdLockMode содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
Nothing	0x00000000	Блокируется только вызов GrdLock из другого потока, процесса или даже компьютера (при работе в сети)
Init	0x00000001	Блокируются операции Init
Protect	0x00000002	Блокируются операции Protect
Transform	0x00000004	Блокируются операции Transform
Read	0x00000008	Блокируются операции Read
Write	0x00000010	Блокируются операции Write
Activate	0x00000020	Блокируются операции Activate
Deactivate	0x00000040	Блокируются операции Deactivate
ReadItem	0x00000080	Блокируются операции ReadItem
UpdateItem	0x00000100	Блокируются операции UpdateItem
All	unchecked((int) 0xFFFFFFFF)	Блокируются все вышеперечисленные операции