

Перечисление GrdGF

GrdGF

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
public enum GrdGF : int
```

Константы

GrdGF содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
ProtectTime	1	Блокировка вызова функции GrdSetTime. Автоматически выставляется при программировании ключа из GrdUtil. Если данный флаг был выставлен, то изменить время микросхемы таймера невозможно без перезаписи маски.
HID	2	Ключ работает в HID-режиме.
OnlyOneSessKey	4	Единственный сессионный ключ для Guardant API. При установленном флаге будет работоспособна только одна копия приложения, защищенного Guardant API.
SecondSessKey	8	Единственный сессионный ключ для автозащиты. При установленном флаге будет работоспособна только одна копия приложения, накрытого автозащитой.