

Перечисление rs_LoFlags

Младший байт флагов защищенной ячейки.

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
public enum rs_LoFlags : int
```

Константы

rs_LoFlags содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
nsafi_ID	1	Not used in S/N III
nsafi_GP_dec	2	Decrement counter
nsafi_GP	4	Not used in S/N III
nsafi_ST_III	8	Must be enabled in case S/N III
nsafi_ActivationSrv	16	Enable activation service
nsafi_DeactivationSrv	32	Enable deactivation service
nsafi_UpdateSrv	64	Enable update-by-psswd service
nsafi_InactiveFlag	128	Deactivated item