

Перечисление rs_HiFlags

Дополнительные флаги свойств защищенной ячейки.

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
public enum rs_HiFlags : int
```

Константы

rs_HiFlags содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
nsafh_ReadSrv	1	Enable read-service of rs_K []
nsafh_ReadPwd	2	Check password for read-service
nsafh_BirthTime	4	Use BirthTime mechanism
nsafh_DeadTime	8	Use DeadTime mechanism
nsafh_LifeTime	16	Use LifeTime mechanism
nsafh_FlipTime	32	Use FlipTime mechanism