

Класс GrdADS

Guardant Stealth III: размеры определителей алгоритмов и защищенных ячеек по умолчанию.

Синтаксис

```
public class GrdADS
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

GSII64
<pre>public static final GrdADS GSII64</pre>

GSII64 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 16

HASH64
<pre>public static final GrdADS HASH64</pre>

HASH64 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 16

RAND64
<pre>public static final GrdADS RAND64</pre>

RAND64 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 16

READ_ONLY
<pre>public static final GrdADS READ_ONLY</pre>

Защищенная ячейка, только для считывания. Может быть обновлена с помощью Secured Guardant Remote Update

Значение константы: 8

READ_WRITE

```
public static final GrdADS READ_WRITE
```

Защищенная ячейка, для считывания и записи. Может быть обновлена с помощью protected application runtime

Значение константы: 8

GSII64_DEMO

```
public static final GrdADS GSII64_DEMO
```

GSII64 демо алгоритм, используется в примерах

Значение константы: 16

HASH64_DEMO

```
public static final GrdADS HASH64_DEMO
```

HASH64 демо алгоритм, используется в примерах

Значение константы: 16

ECC160

```
public static final GrdADS ECC160
```

Алгоритм для Guardant StealthIII Sign/Time USB

Значение константы: 20

AES128

```
public static final GrdADS AES128
```

Алгоритм для Guardant StealthIII Sign/Time USB

Значение константы: 16