

Класс GrdAN

Номера дескрипторов алгоритмов и защищенных ячеек в демонстрационной маске Guardant Sign

Синтаксис

```
public class GrdAN
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

Класс содержит предопределенные статические объекты, которые соответствуют номерам дескрипторов алгоритмов и защищённых ячеек в демонстрационной маске Guardant Sign.

GSII64
public static final GrdAN GSII64

GSII64 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 0

HASH64
public static final GrdAN HASH64

HASH64 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 1

RAND64
public static final GrdAN RAND64

RAND64 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 2

READ_ONLY
public static final GrdAN READ_ONLY

Защищенная ячейка, только для считывания

Значение константы: 3

READ_WRITE

```
public static final GrdAN READ_WRITE
```

Защищенная ячейка, для считывания и записи

Значение константы: 4

GSII64_DEMO

```
public static final GrdAN GSII64_DEMO
```

GSII64 демо алгоритм, используется в примерах

Значение константы: 5

HASH64_DEMO

```
public static final GrdAN HASH64_DEMO
```

HASH64 демо алгоритм, используется в примерах

Значение константы: 6

ECC160

```
public static final GrdAN ECC160
```

ECC160 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 8

AES128

```
public static final GrdAN AES128
```

AES128 для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 9

GSII64_ENCRYPT

```
public static final GrdAN GSII64_ENCRYPT
```

GSII64_ENCRYPT для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 10

GSII64_DECRYPT

```
public static final GrdAN GSII64_DECRYPT
```

GSII64_DECRYPT для автоматической защиты + используется в API

Значение константы: 11

