

Класс GrdDT

Типы ключей

Синтаксис

```
public class GrdDT
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

ALL

```
public static final GrdDT ALL
```

Любой ключ

Значение константы: 0x0000

LAN

```
public static final GrdDT LAN
```

Ключ поддерживает защиту приложений, созданных для работы в локальных сетях

Значение константы: 0x0001

Time

```
public static final GrdDT Time
```

Ключ имеет возможность ограничивать время работы защищенного приложения

Значение константы: 0x0002

GSII64

```
public static final GrdDT GSII64
```

Ключ содержит алгоритм GSII64: ключи Guardant Stealth II / Net II); Stealth III / Net III

Значение константы: 0x0008

PI

```
public static final GrdDT PI
```

Ключ поддерживает технологию защищенных ячеек Guardant Stealth III / Net III

Значение константы: 0x0010

TRU

```
public static final GrdDT TRU
```

Ключ поддерживает технологию защищенного удаленного программирования Trusted Remote Update Guardant Stealth III / Net III

Значение константы: 0x0020

RTC

```
public static final GrdDT RTC
```

Поддержка реального времени

Значение константы: 0x0040

AES

```
public static final GrdDT AES
```

Поддержка алгоритма AES 128

Значение константы: 0x0080

ECC

```
public static final GrdDT ECC
```

Поддержка алгоритма ECC 160

Значение константы: 0x0100

UserFirmware

```
public static final GrdDT UserFirmware
```

Поддержка алгоритма загружаемого кода

Значение константы: 0x0400