

Класс GrdLM

Флаги для метода [GrdLogin](#)

Синтаксис

```
public class GrdLM
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

PerStation
<pre>public static final GrdLM PerStation</pre>

Сетевые лицензии распределяются по рабочим станциям, вне зависимости от количества запущенных копий приложений на одной станции.

Значение константы: 0x00000000

PerHandle
<pre>public static final GrdLM PerHandle</pre>

Сетевые лицензии распределяются хэндлам. Каждый новый регистрируемый через GrdLogin хэндл получит отдельную лицензию.

Значение константы: 0x00000001

PerProcess
<pre>public static final GrdLM PerProcess</pre>

Сетевые лицензии распределяются рабочим процессам, вне зависимости от количества запущенных потоков в одной копии приложения.

Значение константы: 0x00000002