

Класс GrdGIV

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Информация об API.

Синтаксис

```
public class GrdGIV extends GrdInfo
```

Константы

VerAPI
<pre>public static final GrdGIV VerAPI</pre>

Версия Guardant API. Старшее слово содержит версию API. Младшее слово содержит номер сборки API. Старший байт слова версии содержит номер старшей версии API, младший байт слова версии содержит номер младшей версии API. Пример: 0x0701005C = 7.1.92

Значение константы: 0x0000

См. метод: [GrdGetInfo](#)