

Класс GrdSAM

SAM-адреса полей данных для использования в методах [GrdRead](#) и [GrdWrite](#)

Синтаксис

```
public class GrdSAM
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

KeyModelAddr

```
public static final GrdSAM KeyModelAddr
```

0h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 0

KeyMemSizeAddr

```
public static final GrdSAM KeyMemSizeAddr
```

1h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 1

KeyProgVerAddr

```
public static final GrdSAM KeyProgVerAddr
```

2h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 2

KeyProtocolAddr

```
public static final GrdSAM KeyProtocolAddr
```

3h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 3

ClientVerAddr

```
public static final GrdSAM ClientVerAddr
```

4h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства) Example: 0x104 = new GrdSAM(1.4

Значение константы: 4

KeyUserAddrAddr

```
public static final GrdSAM KeyUserAddrAddr
```

6h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 6

KeyAlgoAddrAddr

```
public static final GrdSAM KeyAlgoAddrAddr
```

7h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 7

PmportAddr

```
public static final GrdSAM PrnportAddr
```

8h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 8

PublicCode

```
public static final GrdSAM PublicCode
```

Eh, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 14

Version

```
public static final GrdSAM Version
```

12h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 18

LANRes

```
public static final GrdSAM LANRes
```

13h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 19

Type

```
public static final GrdSAM Type
```

14h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 20

ID

```
public static final GrdSAM ID
```

16h, неизменяемое поле = new GrdSAM(значение прошивается на стадии производства)

Значение константы: 22

WriteProtect

```
public static final GrdSAM WriteProtect
```

1Ah, данное поле устанавливается только функцией GrdProtect после выполнения GrdInit

Значение константы: 26

ReadProtect

```
public static final GrdSAM ReadProtect
```

1Bh, данное поле устанавливается только функцией GrdProtect после выполнения GrdInit

Значение константы: 27

NumFunc

```
public static final GrdSAM NumFunc
```

1Ch, данное поле устанавливается только функцией GrdProtect после выполнения GrdInit

Значение константы: 28

TableLMS

```
public static final GrdSAM TableLMS
```

1Dh, данное поле устанавливается только функцией GrdProtect после выполнения GrdInit

Значение константы: 29

NProg

```
public static final GrdSAM NProg
```

1Eh, данное поле может быть перезаписано функцией GrdWrite

Значение константы: 30

Ver

```
public static final GrdSAM Ver
```

1Fh, данное поле может быть перезаписано функцией GrdWrite

Значение константы: 31

SN

```
public static final GrdSAM SN
```

20h, данное поле может быть перезаписано функцией GrdWrite

Значение константы: 32

Mask

```
public static final GrdSAM Mask
```

22h, данное поле может быть перезаписано функцией GrdWrite

Значение константы: 34

GP

```
public static final GrdSAM GP
```

24h, данное поле может быть перезаписано функцией GrdWrite

Значение константы: 36

RealLANRes

```
public static final GrdSAM RealLANRes
```

26h, данное поле может быть перезаписано функцией GrdWrite

Значение константы: 38

Index

```
public static final GrdSAM Index
```

28h, данное поле может быть перезаписано функцией GrdWrite

Значение константы: 40

AlgoAddr

```
public static final GrdSAM AlgoAddr
```

2Ch

Значение константы: 44

