

Класс GrdLockMode

Флаги для метода [GrdLock](#)

Синтаксис

```
public class GrdLockMode
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

Nothing

```
public static final GrdLockMode Nothing
```

Блокируется только вызов GrdLock из другого потока, процесса или даже компьютера = new GrdLM(при работе в сети)

Значение константы: 0x00000000

Init

```
public static final GrdLockMode Init
```

Блокируются операции Init

Значение константы: 0x00000001

Protect

```
public static final GrdLockMode Protect
```

Блокируются операции Protect

Значение константы: 0x00000002

Transform

```
public static final GrdLockMode Transform
```

Блокируются операции Transform

Значение константы: 0x00000004

Read

```
public static final GrdLockMode Read
```

Блокируются операции Read

Значение константы: 0x00000008

Write

```
public static final GrdLockMode Write
```

Блокируются операции Write

Значение константы: 0x00000010

Activate

```
public static final GrdLockMode Activate
```

Блокируются операции Activate

Значение константы: 0x00000020

Deactivate

```
public static final GrdLockMode Deactivate
```

Блокируются операции Deactivate

Значение константы: 0x00000040

ReadItem

```
public static final GrdLockMode ReadItem
```

Блокируются операции ReadItem

Значение константы: 0x00000080

UpdateItem

```
public static final GrdLockMode UpdateItem
```

Блокируются операции UpdateItem

Значение константы: 0x00000100

All

```
public static final GrdLockMode All
```

Блокируются все вышеперечисленные операции

Значение константы: 0xFFFFFFFF

