

Класс GrdUAM

Класс UAM адресов полей данных для использования в методах [GrdRead](#) и [GrdWrite](#).

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
public class GrdUAM
```

Конструкторы

```
public static implicit operator GrdUAM(int i)
public static implicit operator GrdUAM(uint i)
public GrdUAM(uint value)
```

Методы

```
public uint Value
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

GrdUAM содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
NProg	30 - 30	00h Номер программы
Ver	31 - 30	01h Версия
SN	32 - 30	02h Серийный номер
Mask	34 - 30	04h Маска
GP	36 - 30	06h Счетчик #1 (GP)
RealLANRes	38 - 30	08h Реальный сетевой ресурс
Index	40 - 30	0Ah Индекс
AlgoAddr	44 - 30	0Eh Адрес алгоритма