

Добавление таблицы лицензий

Чтобы создать таблицу лицензий, выполните команду **Образ ключа | (Поле) Добавить поле**.

В появившемся диалоге выберите тип поля **Таблица лицензий**, задайте имя таблицы и выберите размер ее ячейки:

Размер ячейки

Возможный размер ячейки таблицы лицензий – 1 или 2 байта. Размер ячейки влияет на ресурс лицензий модуля защищенного приложения:


Размер ячейки, байтов	Максимальный ресурс лицензий
1	254
2	65535

Свойства таблицы лицензий

Диалог **Свойства таблицы лицензий** служит для определения параметров таблицы:

- **Реального сетевого ресурса ключа**
- Названия производителя и приложения
- Количества модулей приложения
- Названия и ресурса каждого модуля

Также в диалоге предусмотрена возможность экспорта заданных параметров в конфигурационный файл сервера (**GrdSrv.ini**).



Для ввода названий производителя и приложения служат одноименные поля, расположенные в верхней части диалога.

Список модулей таблицы лицензий отображается в окне, занимающем центральную часть диалога. Справа от списка расположены кнопки для работы с модулями:

Кнопка	Назначение
[Добавить]	Вывести на экран диалог Модуль таблицы лицензий для создания нового модуля
[Изменить]	Вывести на экран диалог Модуль таблицы лицензий для редактирования параметров выбранного модуля
[Удалить]	Удалить выбранный модуль
[Экспорт]	Выгрузить конфигурационный файл grdlms.ini . Содержит данные из таблицы лицензий (о кодах доступа, имя разработчика, имена модулей и пр.) и должен быть скопирован в одну директорию с конфигурационным файлом grdsrv.ini .

Ниже списка модулей выводится статистическая информация о количестве модулей в выбранной системе счисления.


Модуль таблицы лицензий

Модули таблицы лицензий содержат информацию о сетевом ресурсе каждого из модулей защищенного приложения. Максимальное количество модулей таблицы лицензий – 127.

Чтобы добавить новый модуль в таблицу лицензий, нажмите кнопку **[Добавить]**, расположенную в правой части диалога **Свойства таблицы лицензий**. На экране появится диалог **Модуль таблицы лицензий**.

Поля **Имя модуля** и **Лицензии** служат для ввода названия модуля и количества лицензий соответственно.

По нажатию кнопки **[ОК]** диалог закрывается, и созданный модуль появляется в списке.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Модуль таблицы лицензий". It contains two input fields: "Имя модуля" (Module Name) with the text "Новый модуль #0" and "Лицензии" (Licenses) which is currently empty. At the bottom, there are two buttons: "ОК" (OK) and "Отмена" (Cancel). The dialog box has a standard Windows XP-style border with a close button (X) in the top right corner.

На этом создание таблицы лицензий для устаревших ключей **Guardant Net II / Net** закончено. По нажатию на кнопку **[Завершить]** диалог создания нового поля закрывается, и таблица лицензий появляется в списке полей образа.

Диалог создания таблицы лицензий в маске современных сетевых ключей имеет дополнительное окно, в котором можно задействовать [сервисы защищенных ячеек](#).