

Структура TGrdCodePublicData

Структура данных возвращаемая функцией GrdApi.[GrdCodeGetInfo](#) внутри структуры GrdCodeInfo.

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

C

```
#pragma pack(push,1)
typedef struct
{
    BYTE    bLoadableCodeVersion; // .
    BYTE    bReserved0;           //
    BYTE    bState;                // .
    BYTE    bReserved;             //
    DWORD   dwLoadingDate;        // .
} TGrdCodePublicData;
#pragma pack(pop)
```

C#

```
public struct GrdCodePublicData
{
    public byte bFirmwareVersion; // .
    public byte bLoadingDate;     // .
    public byte bState;           // .
    public byte bReserved;        //
    public uint dwIOBufSize;      //
}
```

Java

```
public class GrdCodePublicData
{
    public byte mLoadableCodeVersion; // .
    public byte mState;                // .
    public int mLoadingDate;           // .
}
```