

Перечисление GrdFMI

Флаги, задающие список возможных интерфейсов ключей, участвующих в поиске.

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
[Flags]  
public enum GrdFMI : int
```

Константы

GrdFMI содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
ALL	0x0000	Все варианты интерфейсов
LPT	0x0001	Ключи с интерфейсом LPT
USB	0x0002	Ключи с интерфейсом USB
VIRTUAL	0x0004	Софтверный ключ Guardant SP