

# Метод SetPathToNativeLib

Метод устанавливает путь к библиотекам Guardant API.

C#

```
public static void SetPathToNativeLib(string pathToMobileSdk)
public static void SetPathToNativeLib(string pathToNativeLib, string libname_x86, string libname_x64)
```

*pathToMobileSdk* [in]

Тип: string

Путь к каталогу, где должны находиться библиотеки GrdAPI64.dll и GrdAPI32.dll

*pathToNativeLib* [in]

Тип: string

Путь к каталогу, где должны находиться библиотеки Guardant API.

*libname\_x86* [in]

Тип: string

Имя библиотеки x86.

*libname\_x64* [in]

Тип: string

Имя библиотеки x64.

Метод **SetPathToNativeLib** может быть вызван как с одним входным параметром, так и с тремя параметрами. В том случае, если параметр один, то метод указывает путь к каталогу, где должны находиться библиотеки GrdAPI64.dll и GrdAPI32.dll. Если параметров три, то метод устанавливает путь к каталогу, где находятся библиотеки Guardant API, и указывает имена библиотек x86 и x64.