

# ActivateGuardantSPDongle

Функция ActivateGuardantSPDongle проводит полностью весь процесс активации.

C

```
int __stdcall ActivateGuardantSPDongle(  
    const char* szGrdSPLicenseFileName,  
    const char* szURL,  
    const char* szSerialNumber,  
    const char* szProxyName,  
    const char* szProxyPassword  
);
```

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>szGrdSPLicenseFileName</i> | имя файла (*.grdvd-шаблона), где находятся сведения о лицензии                                                                                            |
| <i>szURL</i>                  | адрес URL сервера. По умолчанию <a href="https://activation.guardant.ru/activation-service.svc">https://activation.guardant.ru/activation-service.svc</a> |
| <i>szSerialNumber</i>         | серийный номер лицензии                                                                                                                                   |
| <i>szProxyName</i>            | имя Proxy - сервера (в ряде случаев может быть NULL)                                                                                                      |
| <i>szProxyPassword</i>        | пароль входа на Proxy- сервер (в ряде случаев может быть NULL)                                                                                            |

[Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция ActivateGuardantSPDongle проводит полностью весь процесс активации ключей Guardant SP в on-line режиме.