

# PrepareSPLicenseToSend

Функция PrepareSPLicenseToSend создает лицензионный файл на целевой рабочей станции для отправки его на сервер.

C

```
int __stdcall PrepareSPLicenseToSend(  
    const char* szGrdSPLicenseFileName,  
    const char* szSerialNumber,  
    const char* szOutFileName  
);
```

<i>szGrdSPLicenseFileName</i>	имя файла, где находятся сведения о лицензии
<i>szSerialNumber</i>	серийный номер лицензии
<i>szOutFileName</i>	имя лицензионного файла, который будет отправлен на сервер (опционально может быть NULL). По умолчанию <i>szGrdSPLicenseFileName</i> + ".tosever"

## [Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция PrepareSPLicenseToSend создает лицензионный файл на целевой рабочей станции для отправки его на сервер. Функция предназначена для работы в режиме offline