

SendSPLicenseFileToServer

Функция SendSPLicenseFileToServer отправляет файл лицензии для сервера на рабочей станции с WAN

C

```
int __stdcall SendSPLicenseFileToServer(
    const char* szGrdSPLicenseFileNameToServer,
    const char* szURL,
    const char* szProxyName,
    const char* szProxyPassword,
    const char* szOutFileName
);
```

<i>szGrdSPLicenseFileNameToServer</i>	Имя файла лицензии, подготовленного к отправке на сервер (с дополнительным '.toserver' расширением
<i>szURL</i>	Адрес URL сервера (опционально может быть NULL). По умолчанию https://activation.guardant.ru/activation-service.svc
<i>szProxyName</i>	имя Proxy сервера (опционально может быть NULL)
<i>szProxyPassword</i>	пароль для входа в Proxy сервер (опционально может быть NULL)
<i>szOutFileName</i>	имя лицензионного файла, предназначенного для активации (опционально может быть NULL). По умолчанию <i>szGrdSPLicenseFileName</i> + ".fromserver"

[Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция SendSPLicenseFileToServer отправляет файл лицензии для сервера на рабочей станции с WAN. Функция предназначена для работы в режиме offline