

GetSPDongleIdFromSerialNumber

Функция GetSPDongleIdFromSerialNumber дает возможность получить идентификатор ключа из текстового серийного номера.

C

```
int __stdcall GetSPDongleIdFromSerialNumber(  
    const char* szSerialNumber,  
    uint32_t* dongleID  
);
```

<i>szSerialNumber</i>	текстовый серийный номер
<i>dongleID</i>	идентификатор ключа

[Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция GetSPDongleIdFromSerialNumber дает возможность получить идентификатор ключа из текстового серийного номера. Функция предназначена для работы в режиме offline