

BackupSPDongle

Функция BackupSPDongle создает архивный файл работающего ключа.

C

```
int __stdcall BackupSPDongle(  
    uint32_t dongleID,  
    const char* szBackupFileName  
);
```

| | |
|-------------------------|--|
| <i>dongleID</i> | ID ключа |
| <i>szBackupFileName</i> | имя выходного файла, куда записывается архив ключа |

[Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция BackupSPDongle создает архивный файл работающего ключа. Функция предназначена для работы в режиме offline