

Класс GrdFMI

Флаги, задающие список возможных интерфейсов ключей, участвующих в поиске

Синтаксис

```
public class GrdFMI
```

Методы

```
public int getValue()
```

Возвращает значение константы статического объекта.

Константы

ALL
<pre>public static final GrdFMI ALL</pre>

Все варианты интерфейсов

Значение константы: 0x0000

LPT
<pre>public static final GrdFMI LPT</pre>

Ключи с интерфейсом LPT

Значение константы: 0x0001

USB
<pre>public static final GrdFMI USB</pre>

Ключи с интерфейсом USB

Значение константы: 0x0002

VIRTUAL
<pre>public static final GrdFMI VIRTUAL</pre>

Софтверный ключ Guardant SP

Значение константы: 0x0004