

Задать выходной путь

Задать выходной путь:

`/OUT=путь`

Тип электронного ключа:

Все

Описание:

По умолчанию защищенные файлы помещаются в тот же каталог, в котором находятся исходные файлы (последние при этом переименовываются в файлы с расширением **.OLD**). При помощи опции **/OUT** можно задать иной путь, по которому утилита защиты будет помещать защищенные файлы.

Примеры:

`NwKey32.exe /GS3S /T=2 /OUT=c:\protect MyProg.exe`

`NwKey32.exe /GC /T=2 /OUT=c:\protect MyProg.exe`

В обоих случаях приложение **MyProg.exe** при защите будет скопировано в каталог **C:\Protect**.